

USB メモリのセキュリティ+g
USB メモリのセキュリティ++g
USB メモリのセキュリティ#g
USB メモリのセキュリティ##g
Ver.5 クイックスタート

ご利用の前に

1. [USB メモリのセキュリティ]には9つのエディションがあります。エディションによって「ライセンス」・「利用可能な USB メモリの容量」・「同時にインストール可能な USB メモリ数」などが異なります。エディションの違いについてはホームページ (<https://kashu-sd.co.jp/>)や本ソフトをパソコンにインストール後、ヘルプでご確認をお願いします。本ファイルは主に**団体向けの製品版**の4つのエディション用の説明です。
2. 本ソフトを利用して直接または間接的損害が生じてもいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。

ここでは[USB メモリのセキュリティ]をはじめてご利用いただく方が、早く USB メモリにセキュリティ機能をインストールしてご利用いただくために 基本的な使い方を次の項目に分けて説明しています。画面サンプルは主に#g を利用していますが、アイコンとタイトル以外は特に記載がない限り基本的な使い方には大きな違いはありません。

[目次]

[パソコンへのインストール](#)

[USB メモリへのインストール](#)

[解除ツール\(UsbEnter\)の使い方](#)

[安全な取り外しツール\(UsbExit\)の使い方](#)

[USB メモリからのアンインストール](#)


[パソコンからのアンインストール](#)

パソコンへのインストール

セットアップファイルの名前は次のファイル名です。環境によっては、".exe" の部分は表示されていない場合もあります。このファイルを実行（ダブルクリック）して、インストールを開始します。

エディション	ファイル名
+g	UsbEntPg_Setup.exe
++g	UsbEntPPg_Setup.exe
#g	UsbEntSg_Setup.exe
##g	UsbEntSSg_Setup.exe

1. ダウンロードした圧縮(zip形式)フォルダを開いて、セットアップファイルを実行（ダブルクリック）して下さい。次の確認画面が表示された場合は、実行ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。



2. ユーザーアカウント制御の画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。




3. セットアップを開始する前に次の画面が表示されますので上の大きなボタンをクリックしてインストールを開始して下さい。




4. [セットアップウィザードへようこそ]の画面が表示されましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。




5. [ライセンス条項]の画面が表示されましたら、ライセンス条項をお読みいただき、条件に同意される場合は[同意する]をクリックしてから[次へ]ボタンをクリックして下さい。その他の場合は[キャンセル]をクリックして下さい。(ライセンス条項に同意いただけない場合は本ソフトをご利用いただけません。)



6. [インストールの確認]の画面が表示されましたら、[次へ]ボタンをクリックしてインストールを開始して下さい。



7. [インストールが完了しました。]の画面が表示されましたら、[閉じる]ボタンをクリックして下さい。インストールが完了しましたら、プログラムメニューとデスクトップにショートカットが自動的に作成されます。
「閉じる」ボタンでセットアップメニュー画面が表示されましたら「終了」ボタンで終了して下さい。



[目次へ戻る](#)

USBメモリへのインストール

USBメモリにセキュリティ機能をインストールする時、USBメモリはフォーマットされデータはすべて削除されますので、USBメモリへインストールする前に、必要なデータを別のハードディスクなどにコピーしておいて下さい。

1. インストール後デスクトップに作成されたショートカットを実行（ダブルクリック）してください。



2. ユーザーアカウント制御の画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。



3. 最初に起動画面が表示されます。簡単な説明が表示されますので、内容を確認していただき、OK ボタンで次へ進んで下さい。起動画面を表示したくない場合は、"次回から、この画面を表示しない。"にチェックを付けて下さい。次回起動時から、起動画面が表示されなくなります。



4. ライセンスの登録画面が表示されますので、試用ボタンをクリックして次へ進んで下さい。

USBメモリのセキュリティ#g Ver.5.0.0

ユーザID

ユーザ名

ライセンスキー

試用期間：残り 15 日

5. 初回起動時は管理者パスワードの設定画面が表示されます。管理者パスワードとヒントを設定して下さい。管理者パスワードはパソコンにインストールした本ソフトの起動に必要なだけでなく、USBメモリのセキュリティ解除に利用できる重要なパスワードです。複雑(英大文字・小文字・数字混在)で長い(最大32文字)パスワードを設定されることをお勧めいたします。但し、次回からは本ソフトを起動する為に管理者パスワードの入力が必要になりますので、設定した管理者パスワードを忘れられないようご注意ください。悪意の第三者に管理者パスワードが変更されることを防ぐ必要があるため本ソフトをパソコンからアンインストールしても管理者パスワードをリセットすることはできません。パスワードは確認のため同じパスワードを2回入力して下さい。パスワードとヒントを設定後、OKボタンをクリックすると本ソフトのメイン画面が表示されます。

管理者パスワード設定

管理者パスワードを設定して下さい。

パスワード(P) |

再入力(Q)

パスワードを表示する(D)

確認のため同じパスワードを2回入力して下さい。

パスワードを忘れた時のためにヒントを設定して下さい。

ヒント(H)

管理者パスワードを入力する画面で、マウスカーソルをパスワードの入力欄に移動すると表示されます。

OK キャンセル

※同じパスワードを2回入力して下さい。
※パスワードは、大文字と小文字が区別されます。
※パスワードは、パソコンに記憶されます。

6. 2回目以降の起動時は管理者パスワードの入力画面が表示されます。この画面でマウスカーソルをパスワードの入力欄に移動するとヒントが表示されます。管理者パスワードを入力してOKボタンをクリックすると本ソフトのメイン画面が表示されます。

USBメモリのセキュリティ##g Ver.5.0.0


管理者パスワードを入力して下さい。

パスワード(P)

パスワードを表示する(D)

OK キャンセル


7. USBにディスクが接続されていない場合のメイン画面は次のように表示されています。




8. セキュリティ機能をインストールする USB メモリをパソコンに取り付けて下さい。USB メモリが表示されましたら、インストールするディスクを選択してインストールボタンをクリックして下さい。



9. セキュリティ機能をインストールすると USB メモリ内のデータはすべて消去されます。確認画面が表示されますので、データを消去してかまわなければ、OK ボタンをクリックして下さい。データを消去できない場合は、キャンセルボタンでインストールを中止して下さい。



10. ディスクのセキュリティ設定の画面が表示されましたら、ユーザーのパスワードとヒントを入力して OK ボタンをクリックして下さい。




※パスワードは、大文字と小文字が区別されます。

※パスワードは、USB メモリ内に記憶されます。


※解除のページは#g にはありません。

※設定項目の詳細は、ヘルプの設定メニューの[ディスクのセキュリティ設定]の説明をご確認下さい。


11. インストールの開始の確認画面が表示されましたら、確認のチェック後、インストールを開始できます。



12. USBメモリへのインストール中は、しばらくお待ち下さい。



13. インストールの完了の画面が表示されましたら、[閉じる]ボタンをクリックして下さい。




14. USBメモリへのインストールが完了するとUSBメモリに、autorunとUsbEnterがコピーされます。



15. 正常にインストールされると、パソコンにインストールした[USBメモリのセキュリティ]の画面では、容量が[0.00GB]と表示されます。



16. 正常にインストールされると、USB メモリのドライブのプロパティを確認すると容量が[3.87 MB]になっています。




[目次へ戻る](#)

解除ツール(UsbEnter)の使い方

1. エクスプローラで USB メモリ内のファイルを表示して UsbEnte を起動して下さい。




2. 初回の UsbEnter 起動時に「USBメモリのセキュリティ PRO サービス」をインストールする画面が表示されます。必須ではありませんが、パスワード入力画面の自動表示などの便利な機能が追加されますのでインストールをお勧めしています。以下では「今すぐインストール」ボタンでインストールしていただいた場合について説明します。




3. ユーザーアカウント制御の画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。




4. インストールの完了の画面が表示されましたら、[OK]ボタンをクリックして下さい。




5. 解除ツールの画面が表示されましたら、USBメモリのディスクに設定したパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。



6. [しばらくお待ちください。]の画面がエラーが表示されずに消えれば、セキュリティは正常に解除され通常の USB メモリとしてご利用可能な状態になっています。



7. セキュリティが正常に解除されると USB メモリ内に UsbExit ファイルが入っています。




[目次へ戻る](#)


安全な取り外しツール(UsbExit)の使い方

取り外しの機能は Windows にある機能ですので必須ではありませんが[USB メモリのセキュリティ]用の追加の機能がありますので使用されることをお勧めしています。ご使用されて不要な場合は削除してもかまいません。

1. USB メモリを接続してセキュリティを解除後、エクスプローラで USB メモリ内のファイルを表示して UsbExit を起動して下さい。



2. UsbExit.exe を起動(ダブルクリック)すると次の画面が表示されます。[保護領域を隠す]をクリックすると保護領域から非保護領域へ切り替えることができます。[安全な取り外し]をクリックすると USB メモリをパソコンから安全に取り外すことができる状態にします。



[目次へ戻る](#)


USBメモリからのアンインストール

セキュリティ機能を USBメモリからアンインストールして通常の USBメモリに戻します。セキュリティ機能をインストールした USBメモリを通常の USBメモリに戻すためには操作メニューの[アンインストール]をおこなう必要があります。Windowsのフォーマットをおこなっても USBメモリを通常の USBメモリに戻すことはできません。この操作でデータは消去されますので、必要に応じてデータをバックアップ後おこなってください。


1. パソコンにインストールした[USBメモリのセキュリティ]を起動して、セキュリティ機能をインストールした USBメモリを取り付けて選択して下さい。




2. 操作メニューの[アンインストール]を選択して下さい。



3. USBメモリからセキュリティ機能をアンインストールするとデータはすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして下さい。消去されてもかまわなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。



4. 処理が正常に終了すると、次の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。



5. USBメモリからセキュリティ機能をアンインストールするとUSBメモリの全容量がパソコンの[USBメモリのセキュリティ]の画面に表示されます。



[目次へ戻る](#)

パソコンからのアンインストール

本ソフトをパソコンから削除します。パソコンから本ソフトを削除されてもセキュリティ機能をインストールした USB メモリは自動的に元に戻りません。USB メモリからセキュリティ機能を削除して通常の USB メモリに戻すためには本ソフトをパソコンから削除される前に[\[USB メモリからのアンインストール\]](#)の処理を行って下さい。以下は、Windows10 の場合のパソコンからのアンインストールの例です。


1. スタートメニューからコントロールパネルを起動して下さい。




2. 「アプリと機能」の画面で“USBメモリのセキュリティ”を検索して選択し、アンインストールをクリックして下さい。

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left is a navigation pane with '設定' (Settings) at the top, followed by 'ホーム' (Home), a search box '設定の検索', and a list of categories: 'アプリ' (Apps), 'アプリと機能' (Apps and features), '既定のアプリ' (Default apps), 'オフライン マップ' (Offline maps), 'Web サイト用のアプリ' (Apps for websites), 'ビデオの再生' (Video playback), and 'スタートアップ' (Startup). The 'アプリと機能' category is selected. The main pane is titled 'アプリと機能' (Apps and features). Below the title is the subtitle 'アプリを入手する場所の選択' (Where to get apps) and a message: 'Microsoft Store からのみアプリをインストールすると、お使いのデバイスを保護することに役立ちます。' (Installing apps only from the Microsoft Store helps protect your device). A dropdown menu shows '場所を選ばない' (Anywhere). Below this is another 'アプリと機能' section with 'オプション機能' (Optional features) and 'アプリ実行エリアス' (App execution aliases). A search box contains 'USBメモリのセキュリティ'. Below the search box are filters: '並べ替え: 名前' (Sort by: Name) and 'フィルター: すべてのドライブ' (Filter: All drives). A message says '2 個のアプリが見つかりました' (2 apps found). The results list two items: 'USBメモリのセキュリティ##g Ver.5.0.0' (5.92 MB, 2021/10/11) and 'USBメモリのセキュリティPROサービス Ve...' (635 KB, 2021/10/11). The first item has '変更' (Change) and 'アンインストール' (Uninstall) buttons.

3. ユーザーアカウント制御の画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。



4. 削除の確認画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックすると本ソフトがパソコンからアンインストールされます。



[目次へ戻る](#)